
「CyberDuck」 設定マニュアル

初版 平成 25 年 8 月

1. 目次	
2. 利用マニュアルについて	3
2-1.本マニュアルを使うにあたって.....	3
3. CyberDuck のインストールと設定	4

2. 利用マニュアルについて

2-1.本マニュアルを使うにあたって

本マニュアルでは、お使いのパソコンでホームページのデータを、サーバーにアップロードするための代表的なソフトでの設定や操作例について解説しております。

ご紹介するソフトは、フリーソフトとなりますので個人の責任においてご利用下さい。ソフトを使用した結果、お客様に何らかの損害が生じても弊社は責任を負いかねます。

何卒、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

ご紹介しているソフトにつきましては、ソフト製作者ホームページや、大手ソフトウェア紹介ページからダウンロードをお願い致します。提供元が不明瞭なページからのダウンロードは行わないようご注意ください。

また、セキュリティソフト等を導入した状態でダウンロードされる事を強くお勧め致します。

ダウンロード先の参考情報として、大手ソフトウェア流通サイトのダウンロードリンクを記載致します。

- 窓の社(Cyber duck v4.1)

<http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/servernt/ftp/cyberduck.html>


3. CyberDuck のインストールと設定

- ① CyberDuck をダウンロードします。




Cyberduck

※警告画面が表示された場合、[開く] ボタンをクリックし、起動します。




- ② 画面左上の新規接続をクリックします。



③ 各項目を入力し、[詳細設定]をクリックします。

※設定情報は下記表をご参照ください。




【設定情報】

サーバ	お客様の 新スペースレンタルサーバ名 を入力します。 例) homepage1.example.jp
ポート	"21"と入力します。
ユーザ名	お客様の 新スペースレンタルアカウント名 を入力します。 例) user_name@homepage1.example.jp
パスワード	お客様の 新スペースレンタルパスワード を入力します。
Anonymous ログイン	チェックしません。
キーチェーンに追加する	任意でチェックします。


※ 設定内容はお客様ごとに異なります。新スペースレンタルサービス申込時に画面に表示される設定情報を元に設定してください。

④ パス欄に **"/public_html"** と入力し、**[接続]**ボタンをクリックします。




※ログインに失敗したり、エラーが表示される場合は、設定情報に誤りがある可能性があります。**[キャンセル]**ボタンで画面を閉じ、②の手順の**[新規接続]**から設定情報の確認と修正を行います。

エラー画面例




⑤ 正しく接続できた場合は、下記画面が表示されます。以上で設定が完了となります。



4. CyberDuck の使い方 (アップロード)


画面構成




各種操作コマンドとなります。

この部分にサーバーの階層や、ファイルが表示されます。

- ① 画面上部の[アクション]ボタン、表示されるメニュー内の[アップロード]をクリックします。



- ② アップロードしたいファイルを選択し、[アップロード]ボタンをクリックします。
以下の例では、デスクトップ上に保存してある index.html ファイルをアップロードしています。



- ③ アップロード完了のメッセージが表示されたら、作業完了となります。

