


# カンタン インターネットご利用ガイド

Internet Setup Guide

## 設定をはじめる前に

1 パソコンとLANケーブルをご準備いただき接続してください。  
※VDSL方式の方は、別途お届けするVDSLアダプタを接続する必要があります。同封の「VDSLアダプタの接続」ガイドをご確認の上接続してください。



2 お客様シート（インターネット接続サービス利用開始のご案内）をお手元にご用意ください。



## パソコンの設定やトラブル解決は



365日全国対応! 月額330円(税込)

あなたのパソコン画面を遠隔で操作しながらサポート!



詳しくはホームページをご覧ください。  
<http://sugusapo.nttms.co.jp/>


※訪問サポートは、一部エリア（離島等）で対応できないか、翌日以降の対応となる場合があります。また、訪問サポートには別途料金がかかります。料金はご利用のメニューによって異なります。

お問い合わせ・お申し込みは  
**0120-795-444**  
受付時間 平日・土日祝日も9:00~17:00(12/29~1/3の年末年始を除く)  
 NTTメディアサプライ カスタマバリュ担当

## Windows 10の場合

### インターネット接続設定


1 「スタートボタン」をクリックしてください。



2 「設定」をクリックしてください。



3 「ネットワークとインターネット」をクリックしてください。



4 「イーサネット」を選択し、「アダプターのオプションを変更する」をクリックしてください。



※機器の環境により「WiFi」を選択する場合があります。

5 ご利用のネットワークアダプターを右クリックし、「プロパティ」をクリックしてください。



6 「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」を選択し「プロパティ」をクリックしてください。



7 「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択して、「OK」をクリックしてください。前の画面が表示されますので、「OK」をクリックして画面を閉じてください。




これでネットワーク設定は完了です。

サイトにアクセスしましょう  
 [Internet Explorer]を起動し、サイトにアクセスできる事を確認してください。


1. 「スタートボタン」をクリックしてください。



2. 「すべてのアプリ」をクリックしてください。



3. 「Windowsアクセサリ」→「Internet Explorer」をクリックしてください。



## Windows 8の場合

### インターネット接続設定

1 スタート画面で「すべてのアプリ」をクリックしてください。  
※「すべてのアプリ」は、右クリックをすると画面右下に表示されます。



2 「コントロールパネル」をクリックしてください。




3 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックしてください。



※本画面を表示するには、表示方法を「カテゴリ」にしてください。

5 ご利用のネットワークアダプターを右クリックし、「プロパティ」をクリックしてください。



※機器の環境により「ワイヤレスネットワーク接続」や「モバイル接続」と表示される場合があります。

6 「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」を選択し「プロパティ」をクリックしてください。



7 「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択して、「OK」をクリックしてください。前の画面が表示されますので、「閉じる」をクリックして画面を閉じてください。



これでネットワーク設定は完了です。


サイトにアクセスしましょう  
 [Internet Explorer]を起動し、サイトにアクセスできる事を確認してください。



## Windows 7の場合

### インターネット接続設定

1 [スタート]→[コントロールパネル]をクリックしてください。



2 [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックしてください。




※本画面を表示するには、表示方法を「カテゴリ」にしてください。

3 [アダプターの設定の変更]をクリックしてください。




4 ご利用のネットワークアダプターを右クリックし、「プロパティ」をクリックしてください。



(注) 機器の環境により「ワイヤレスネットワーク接続」や「モバイル接続」と表示される場合があります。

5 「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」を選択し「プロパティ」をクリックしてください。




6 「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択して、「OK」をクリックしてください。前の画面が表示されますので、「閉じる」をクリックして画面を閉じてください。



これでネットワーク設定は完了です。

サイトにアクセスしましょう  
 [Internet Explorer]を起動し、サイトにアクセスできる事を確認してください。



※裏面の「困ったときは」もご確認ください。